

## So setzen Sie das Linux Passwort zurück

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum jeder Netzwerk-Administrator penibel darauf bedacht ist, Disketten- und CD- Laufwerke von der Liste der bootbaren Medien im BIOS zu entfernen? Der Grund dafür: Mit einer Live-CD erhalten Sie die Kontrolle über die entsprechenden Rechner, indem Sie einfach das Administrator-Passwort ändern.

Sie würden natürlich nie einen armen Administrator ins Unglück stürzen. Aber was, wenn ein Kollege oder ein guter Bekannter das vergebenen Passwort vergessen oder verlegt hat? Dann brauchen Sie nur eine Live-CD wie die von Ubuntu und gehen folgendermaßen vor:

1. Starten Sie das System über die Live-CD. Stellen Sie die Benutzerführung in Deutsch ein.

Tipp: Das Ändern des Passworts funktioniert ähnlich mit allen beliebigen Linux-Live-Systemen

- 2. Öffnen Sie eine Konsole ("Anwendungen Zubehör Terminal") und melden Sie sich als root an: sudo –s <Return>.
- **3.** Lassen Sie sich die Bezeichnung der Laufwerke im System durch den folgenden Befehl anzeigen lassen: fdisk –l <**Return**>.
- 4. Legen Sie zum Mounten des Laufwerks einen Ordner an: mkdir /mnt/sda5 <Return>.
- 5. Mounten Sie die Partition, auf dem sich das Linux-System befindet, mit Lese- und Schreibrecht: *mount -o rw /dev/sda5 /mnt/sda5* <**Return**>.

	root@ubuntu: -				1	- I ×
Datei Bearbeiten	Ansicht Jerm	nal Beter	Hife			
ubuntu§ubuntu:~\$ root@ubuntu:~# fd	sudo -s isk -l					
Platte /dev/sda:	160.0 GByte,	169941885	696 Byte			
155 Kopte, 63 Sek	toren/Spuren	, 19457 Zy	Raasa Pute			
disk identifier: 3	axac9dac9d	2 × 316 =	OZZJEGO DYLE	8		
PARTY ANY ICCUT AND A						
Gerät boot.	Anfang	Ende	Blöcke	Id	System	
dev/sda1 *	1	3824	30716248+	7	HPFS/NTFS	
dev/sda2	3825	4067	1951897+	82	Linux Swap / Sola	ris
/dev/sda3	4968	19457	123620175	5	Erweiterte	
dev/sda5	4868	7714	29294496	83	Linux	
dev/sda6	7715	18146	19535008+	83	Linux	
dev/sda7	10147	11970	14651248+	83	Linux	
dev/sda8	11971	13794	14651248+	83	Linux	
dev/sda9	13795	15618	14651248+	83	LINUX	
dev/sdal0	15619	17442	14651248+	83	Linux	
dev/sdall	17443	19457	16185456	b	W95 FAT32	
root@ubuntu:-# nkg	dir /mnt/sda	5				
root@ubuntu:~# mo	unt -o rw /d	ev/sda5 /m	nt/sda5			
root@ubuntu:~# ch	root /mnt/sd	a5				
root@ubuntu:/# par	sswd animli	11				
peneral and	out of these all					

So setzen Sie das aktuelle Passwort des Anwenders zurück

- 6. Wechseln Sie in die externe Linux-Installation: chroot /mnt/sda5 <Return>.
- 7. Sie sind nun als Root in der Installation eingeloggt. Möchten Sie das Root-Passwort ändern, genügt die Eingabe des Befehls *passwd Benutzer* <Return> in der Shell. Als Benutzer müssen Sie den Benutzernamen angeben, den Sie beim Anmeldendialog eingeben, beispielsweise: *passwd gnimli* <Return>.
- 8. Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen Sie es. Damit ist das alte Passwort zurückgesetzt, und das neue Passwort ist gültig.
- 9. Hängen Sie das Laufwerk mit umount /*dev/sda5* <**Return**> aus dem Dateisystem aus und starten Sie Ihr System erneut. Melden Sie sich dann mit dem neuen Passwort am System an.